

REQUISITI HARDWARE/SOFTWARE RICHIESTI

Requisiti Software	Server	Client
Processore	Intel i3 dual/quad core (o superiore) oppure equivalente AMD	Intel i3 dual/quad core (o superiore) oppure equivalente AMD
Sistema operativo	Windows Server 2016 (o superiore) oppure Windows 10 (o superiore) aggiornati Aggiornato al framework 4.8	Windows 8 (o superiore) Aggiornato Aggiornato al framework 4.8
Memorie	Ram 16 GB Rom 50 Gb spazio libero	Ram 8GB Rom 50 Gb spazio libero
Rete	<ul style="list-style-type: none"> • Linea internet attiva performante • In caso di clients esterni alla rete aziendale, richiesta VPN o IP pubblico 	

REGOLE DI RETE, FIREWALL/PROXY DA ABILITARE

1) Download automatico degli aggiornamenti:

- a. <http://www.nica.it>
- b. <http://www.nica.it/ipupdate.html>
- c. <http://www.wingap.it:18085/service1.asmx>
- d. Deve raggiungere Ip ns server: 95.110.135.69 - porta 7981
- e. Ping su www.Nica.it
- f. <http://www.winwaste.it/ww/home/#/>
- g. Abilitazione porta 7980 per la comunicazione tra client e server

2) Teleassistenza integrata, abilitare i seguenti indirizzi:

- a. <https://www.hichat.it>
- b. <https://webrtc.hichat.it>
- c. <http://www.wingap.it:8086/service1.asmx>
- d. <https://socket.hichat.it:8501/socket.io/>

3) Rilevazione dati anagrafici tramite CF/PIVA dalla banca dati Zucchetti/RI:

- a. https://ar.zucchetti.com/servlet/spiv_fgetlistaimprese?wsdl

4) Interfacciamento con la banca dati Ecocerved/Albo Gestori Ambientali:

- a. <https://testfda.albonazionalegestoriambientali.it>
- b. <https://fda.albonazionalegestoriambientali.it>

5) Visualizzazione delle News:

- a. aprire la porta 8084 su www.wingap.it

6) Funzionamento di VIVIFIR:

- a. <https://identity.ecocerved.it> (richiesto anche ai fini RENTRI)
- b. <https://demovivifir.ecocamere.it>
- c. <https://vivifir.ecocamere.it>

7) Interoperabilità con RENTRI:

- a. <https://demoapi.rentri.gov.it> (ambiente demo) – porta 443
- b. <https://api.rentri.gov.it> (ambiente di produzione) – porta 443